


BIEN RÉGLER SON **FORMAT DE PAGE**

Adobe Indesign est notre application de mise en page préférée. Nous avons créé une extension indesign capable de générer tous les gabarits de mise en page pour la plus grande majorité de nos produits au format Indesign.

Si vous utilisez une autre application, nous pouvons vous fournir les bonnes dimensions pour réaliser votre mise en page.

Avant de commencer à concevoir un travail avec des plis, des rainages, des découpes, de l'encre à gratter ou des perforations, APPELEZ-NOUS. Ces éléments doivent être positionnés très précisément et nous préférons ne pas avoir à rejeter votre fichier s'il ne convient pas. Ceci inclut les cartes de visite pliantes, les dépliants, les cartes avec découpe, les cartes de vœux, les flyers / carte avec un pli supplémentaire et bien d'autres travaux d'impression.


Exemple : **CARTE DE VISITE**



BIEN RÉGLER SON FORMAT DE PAGE

Il est très important de **régl**er la taille de votre page correctement. Sinon, des parties de votre mise en page pourraient être coupées, ne pas se trouver au centre ou bien avoir des zones d'espace blanc non prévues. Voici ce qu'il faut faire :

1. Trouvez la taille du produit qui vous intéresse à la p16.
2. Notez la **taille de la page**. C'est la taille à laquelle vous devez régler votre page sur votre document.
3. Ajoutez un **encadrement de page** (0,25 pt – noir à 100%) à votre document.
4. Regardez maintenant le **format de coupe**. Vous verrez qu'il est 3 mm plus petit en hauteur et en largeur. Cette différence est appelée le "fond perdu" (1,5 mm sur les quatre côtés) nos massicots automatisés couperont à cet endroit. Le fond perdu autorise de petites variations de coupe.
5. Pour symboliser la coupe dans votre mise en page, ajoutez des guides à 1,5 mm de chaque bord de votre document.
6. Voir l'exemple ci-contre. Pour une carte de visite, vous réglez la taille de page sur 88x58mm. Nous la couperons à 85x55 mm.
7. Laisser une "**Zone Tranquille**" de 4 mm à partir du bord de rognure (à 5,5 mm du bord de la page) est une bonne habitude. Le travail aura l'air plus professionnel et les éléments n'aurons pas l'air de sortir du bord.
8. Aucun objet ne doit aller au-delà de la taille de la page – utilisez l'outil "coller à l'intérieur" ou "power clip".
9. Enfin, il vaut mieux ne pas mettre d'objets importants, tels qu'un texte ou des logos, à moins de 4 mm du bord de la rognure, d'un pli ou d'un rainage (voir ci-dessous).



LES TAILLES STANDARD

A1 page : 597x844mm
coupe : 594x841mm

A2 page : 423x597mm
coupe : 420x594mm

A3 page : 300x423mm
coupe : 297x420mm

A4 page : 213x300mm
coupe : 210x297mm

A5 page : 151x213mm
coupe : 148x210mm

A6 page : 108x151mm
coupe : 105x148mm

A7 page : 77x108mm
coupe : 74x105mm

1/3 de A4
page : 213x102mm
coupe : 210x99mm

Marque-page
page : 176x58mm
coupe : 173x55mm

Budget page : 130x80mm
coupe : 127x77mm

Carte de visite/crédit
page : 88x58mm
coupe : 85x55mm